ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 76
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции
по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К работе в качестве подсобного рабочего допускаются мужчины и женщины, прошедшие предварительный медицинский осмотр. Лица моложе 18 лет не допускаются к выполнению работ по загрузке и выгрузке топлива, сырья, подвозке и подноске горючего и смазочных материалов, взрывчатых веществ, кислот, щелочей, ядохимикатов, баллонов со сжатыми газами, протирке светильников и оконных стекол на высоте от второго этажа и выше, перемещению и подъему тяжестей свыше 16,4 кг подростками мужского пола и 10,25 кг – женского пола.

2. Подсобному рабочему следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, Правилах внутреннего трудового распорядка, ПЭЭП и ПТБ, при работе может возникнуть опасность травмирования, ожога кислотами и щелочами, отравления ядовитыми веществами и жидкостями.

3. Подсобному рабочему бесплатно выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

– костюм хлопчатобумажный на 12 месяцев;
– рукавицы комбинированные на 1 месяц;
– ботинки кожаные с металлическим подноском на 12 месяцев;
– плащ непромокаемый на 24 месяца;
– респиратор до износа.

На наружных работах зимой дополнительно куртка хлопчатобумажная на утепленной прокладке и брюки хлопчатобумажные на утепленной прокладке на срок носки, установленный для соответствующих климатических поясов.

При перевозке кислот, щелочей и других химикатов дополнительно: сапоги резиновые дежурные; перчатки резиновые дежурные, фартук прорезиненный с нагрудником дежурный; очки защитные до износа.

При выполнении работ по очистке, протирке, химобработке, обезжириванию, консервации, расконсервации и упаковке вооружения, военной техники и специмущества:

– комбинезон хлопчатобумажный на 12 месяцев;
– фартук из винилискожи с нагрудником на 6 месяцев;
– нарукавники из винилискожи на 3 месяца; рукавицы комбинированные на 2 месяца;

gost.e-ecolog.ru

– перчатки резиновые дежурные;
– ботинки кожаные или сапоги резиновые на 12 месяцев;
– очки защитные до износа;
– респиратор до износа.

4. За работу в неблагоприятных условиях труда подсобному рабочему могут предоставляться (устанавливаться) следующие льготы и компенсации:

а) доплаты в размере 12% тарифной ставки при выполнении следующих видов работ:

– уборка наружных поверхностей оборудования, полов и площадок обслуживания в котельных, котлотурбинных, турбинных, топливоподачи; мойка вручную деталей (узлов), изделий, емкостей, посуды тары и материалов в бензине, дихлорэтане, ацетоне, эфире и щелочных растворах; транспортировка и укладка деталей (изделий) в цехах (участках): литейных, прокатных, обрубных, кузнечно-прессовых, травильных, термических, гальванических, малярных (с вредными условиями труда);

– транспортные и подсобные работы в формных и печатных цехах, работы, связанные с применением антисептиков, со шпалами и брусьями, пропитанными антисептиками;

б) дополнительный отпуск продолжительностью:

– 12 рабочих дней в год – при выполнении работ, связанных с химическим сырьем и продуктами, нефтепродуктами и техническим углеродом (сажей), при работе по погрузке и выгрузке пропитанных антисептиком шпал, укладке их в штабеля и сборке звеньев, при обслуживании стационарного газогенератора;

– 6 рабочих дней в год – при постоянной работе в травильных, оксидировочных и гальванических цехах (участках), при погрузке и разгрузке угля, руды и смазочных масел, в цехах и на участках производства изделий (деталей) из пластмасс;

в) бесплатно выдается 400 г мыла в месяц сверх находящегося при умывальниках.

II. Требования безопасности перед началом работы

5. ***Подсобный рабочий обязан:***

а) осмотреть свое рабочее место, убедиться в достаточной его освещенности, убрать все лишнее и обеспечить наличие свободных проходов;

б) проверить наличие ограждений у оборудования, открытых проемов, люков, колодцев;

в) проверить исправность инструмента, инвентаря и приспособлений (работа на неисправных механизмах и с неисправным инвентарем не разрешается).

III. Требования безопасности во время работы

6. ***Подсобный рабочий обязан:***

а) при совместной работе с другими рабочими точно выполнять распоряжения бригадира или старшего;

б) при погрузке и разгрузке не поднимать и не перемещать груз, не зная его массы;

в) предварительно осмотреть перемещаемый груз, загнуть торчащие гвозди и концы железной обвязки;

г) поднимать и переносить груз массой не более 50 кг – для мужчин, 10 кг – для женщин;

д) при перемещении грузов массой более 50 кг на высоту более 3 м применять механизмы и средства перемещения (при использовании тележек и контейнеров прилагаемое усилие не должно превышать 15 кг);

е) длинномерные грузы перевозить на предназначенных для этой цели тележках (ширина проезда должна быть такой, чтобы при наибольшей ширине груза, перевозимого на тележке, с обеих сторон оставалось расстояние не менее 400 мм);

ж) при перевозке грузов на носилках идти в ногу с другим рабочим (команду для опускания груза должен подавать сзади идущий работник);

з) разгрузку грузов, которые разрешается сбрасывать, производить на эстакады, огражденные с боков предохранительными брусьями;

и) катно-бочковые грузы грузить вручную перекатыванием;

к) груз в штабеля укладывать устойчиво, чтобы он не упал, между штабелями оставлять свободные проходы (расстояние от штабеля до выгружаемого груза должно быть не менее 1,5 м, а до железнодорожного пути – не менее 2 м);

л) насыпям из песка, гравия, щебня и других сыпучих материалов придавать естественный угол откоса или ограждать прочными подпорными стенками;

м) штучный камень укладывать в штабель высотой не более 1,5 м во избежание самообрушения (при укладке кирпича в клетки высота штабеля не должна превышать 25 рядов на ровной поверхности);

н) при погрузке и выгрузке груза не загромождать установленных проходов и проездов;

о) при перемещении груза в горизонтальной плоскости находиться сзади или сбоку;

п) при погрузке, разгрузке и транспортировке баллонов со сжатым газом соблюдать следующие правила:

– транспортировать баллоны на специальных тележках или носилках с гнездами для их укладки, обитыми войлоком;

– не перемещать, не грузить и не разгружать баллоны с помощью подъемно-транспортных средств (подъемных кранов, талей и т.п.), за исключением баллонов, находящихся в специальных контейнерах;

– не транспортировать баллоны без предохранительных колпаков, закрывающих вентили;

– применять прокладки, предохраняющие баллоны от соприкосновения друг с другом при погрузке их в кузов автомобиля более чем в один ряд (прокладки, разделяющие ряды баллонов, должны опираться друг на друга), не сбрасывать и не ударять их друг о друга во избежание взрыва при падении;

– погрузку и разгрузку баллонов должны производить рабочие, прошедшие специальный инструктаж;

р) при погрузке, выгрузке и транспортировке особо опасных грузов (взрывчатых, ядовитых, агрессивных веществ и т.п.) работы производить в присутствии ответственного работника склада, отпускающего или принимающего этот груз;

с) при погрузке, разгрузке и укладке грузов на автомобиль соблюдать следующие правила:

– располагать груз равномерно по всей площади кузова; увязывать прочными канатами штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова (увязка грузов металлическими канатами или проволокой не разрешается);

– высота груза не должна превышать габаритную высоту мостов и ворот, встречающихся на пути следования автомобиля, а в других случаях должна быть не более 3,8 м; при погрузке ящиков, бочек и других штучных грузов между отдельными местами груза укладывать деревянные прокладки и распорки в целях исключения перемещения грузов в кузове автомобиля при трогании его с места, крутых поворотах и резком торможении;

– бочки с жидкостью закреплять в положении пробками вверх;

– укладывать груз в кузов так, чтобы оставались удобные и безопасные места для грузчиков (по возможности ближе к кабине водителя);

– не находиться в кузове, на подножках автомобиля, самосвала во время его разгрузки; во время движения автомобиля следить за устойчивым положением грузов; при ослаблении канатов или открывании борта кузова немедленно сообщить об этом водителю и после остановки устранить неполадки;

т) при погрузке и разгрузке длинномерных грузов соблюдать следующие правила:

– длинномерный груз грузить только на автомобили с прицепом, имеющие приспособления для крепления груза (съемные или откидные стойки, прочные цепи, канаты);

– при работе, выполняемой вручную, пользоваться слегами достаточной прочности (слеги должны быть длиной не менее 4 м и диаметром не менее 20 см);

– при разгрузке тяжеловесных и длинномерных грузов применять страховку груза канатами и строго соблюдать меры личной безопасности; во время накатывания длинномерного груза не находиться с торцевой стороны длинномера, выполнять эту работу с помощью рычагов или лома;

– при переносе длинномерных предметов несколькими рабочими находиться с одной стороны по отношению к грузу, опускать и сбрасывать длинномерный груз только по команде бригадира или старшего работника;

у) погрузку, разгрузку и перемещение тяжеловесных грузов производить с применением прочных ровных достаточной длины катков, концы которых не должны выступать из-под перемещаемого груза более чем на 30 – 40 см, а также соблюдать следующие правила:

– при мягком грунте и неровной поверхности на пути перемещения грузов укладывать доски, брусья или шпалы;

– для подведения катков под груз пользоваться ломами или домкратами;

– при перемещении груза по наклонной плоскости вниз применять задерживающие приспособления для того, чтобы груз не катился под действием собственной массы;

– во время передвижения груза остерегаться вылетающих из-под груза катков при случайном его срыве;

ф) при уборке цехов и бытовых помещений выполнять следующие требования безопасности:

– производить уборку мест, расположенных в непосредственной близости от станков агрегатов, при их полной остановке;

– в помещениях и местах, где производится погрузка и разгрузка грузов, уборку производить только после окончания погрузочно-разгрузочных работ; мусор и отходы материалов складывать в металлические ящики с крышками, а затем удалять их из цеха в отведенные места;

– при уборке металлической стружки и других предметов с острыми кромками работать только в рукавицах;

– пролитые на пол горючее и смазочные материалы засыпать древесными опилками, после чего убрать и протереть пол насухо;

– уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц или раздвижных лестниц-стремянок;

– при работе на высоте 1,3 м при отсутствии настилов с ограждением рабочих мест применять предохранительный пояс;

– в случае применения воды для удаления пыли со стен, окон и металлоконструкций отключить смонтированные на них электрические устройства;

х) при производстве работ по очистке железнодорожного пути и путей движения автотранспорта внутри зданий цехов въездная сигнализация должна быть приведена в положение, запрещающее въезд подвижного состава, а при наличии ворот последние должны быть закрыты;

ц) при очистке подъездных путей место производства путевых работ должно ограждаться сигналами остановки, уменьшения скорости.

7. *Подсобному рабочему запрещается:*

а) применять не предусмотренную технологией вспомогательную оснастку;

б) проходить между машинами, станками вне проходов и переходов, по сложенному материалу, деталям и заготовкам, транспортерам, конвейерам, склизам и заходить за ограждения;

в) находиться или проходить под поднятым грузом;

г) курить вблизи ацетиленового (газосварочного) аппарата или подходить к нему с огнем, так как это может вызвать взрыв аппарата;

д) загрязнять маслом кислородные баллоны, прикасаться к ним руками, загрязненными маслом, так как соединение масла (жира) с кислородом может вызвать взрыв;

е) прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением, открывать дверцы электрораспределительных шкафов (щитов) и снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей и оборудования, устранять обнаруженные неисправности;

ж) переносить катно-бочковые грузы на спине независимо от массы;

з) при перемещении тяжеловесных грузов на катках брать каток для перекатывания его вперед раньше, чем он полностью освободится из-под груза; направлять каток ногами (поправлять его следует ломами или подбивать кувалдой);

и) обдувать сжатым воздухом машины и изделия, а также пользоваться им для сдувания мусора или очистки одежды (очистка их от пыли допускается с помощью пылесоса);

к) убирать мусор и стружку со станка и под станком во время его работы;

л) сметать мусор и отходы в люки, колодцы, проемы, каналы.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

8. *Подсобный рабочий обязан:*

а) прекратить работу;

б) предупредить работающих об опасности;

в) поставить в известность мастера, руководителя работ.

V. Требования безопасности по окончании работы

9. *Подсобный рабочий обязан:*

а) привести в порядок рабочее место;

gost.e-ecolog.ru

б) доложить мастеру об окончании работ.